


zscam_client 双目使用说明

一、适配版本

20210315a，请将双目升级到该版本。

二、连接双目

1. 双击 zscam_client.exe，打开界面。



2. 选择“双目摄像机”/“设备”下列出的 IP，”通道”选择“视频流 0”点击“连接”。

3. 等待一会后， 读取到相关设备信息，包括“硬件版本”，“软件版本”，“设备序列号”等，确认相关信息是否正确。

4. 将画面选择“通道 0”，能够正常显示类似如下视频，则连接成功。



三、修改设备网络地址

- 1.双目默认的网络配置是一样，当局域网内存在多个双目时，可能会导致网络冲突，因此，需要确认或修改双目的网络配置。
- 2.将输入法切换成英文，网络参数的标点符号都是英文的，如果输入中文的标点，会导致设置失败。
- 3.在“系统设置”/“网络配置”中修改 IP，Netmask，Gateway，Mac 地址，UDP IP，UDP PORT 等。其中，IP，Gateway，UDP IP 的前三位是一样的，例如都是 192.192.192。UDP 目标 IP 和端口 PORT 根据实际情况填写，如果没有使用相关功能，可以忽略。
- 4.修改后点击“设置”。如果提示“网络参数设置失败”或者客户端软件崩溃，切勿重启双目。可重启客户端软件。重新连接双目，重新填写正确的网络参数，再次点击“设置”。直到系统提示“网络参数设置成功，重启设备生效”，点击“OK”。如果一直不能正确设置网络参数，请联系客服，切勿重启设备，切记。
- 5.点击“重启”重启设备。点击前请确认设备栏的 IP 是想要重启双目的 IP。



四、确认双目是否正常

1.按照下图选择算法模式

算法模式

模式：

视差图像

☒ 立体匹配

☒ 中值滤波

☐ 纹理滤波

☐ 空间滤波

☐ 形态学滤波

☐ 屏蔽滤波


☐ 背景建模

初始化

☐ 跟踪

开始检测

2.确认视频画面类似下图所示，“通道 1”的图像比较均匀，没有满屏的乱码。



五、设置空间滤波参数

1.勾选“双目摄像机”/“算法模式”/“空间滤波”算法。




2.勾选“双目参数”/“空间滤波”/“显示效果”。



3.测量双目左眼距离地面的高度（单位：厘米），填入“双目参数”/“空间滤波”/“安装高度”。一般范围是 200~250 厘米。

4.将“双目摄像机”/“陀螺仪测量”中读取到的俯仰角和水平角填入到“双目参数”/“空间滤波”/“俯仰水平角”中。俯仰角的范围一般在 15~30 度。水平角的范围一般是-3~3 度。由于陀螺仪传感器的测量误差较大，这两个参数需要根据实际情况进行调整。参考下一节的“调整检测平面”。



5.设置“高度范围”为 75 和 200，表示检测高度为 75 厘米到 200 厘米范围内的目标。需要根据实际学生高度进行适当调整。

6.设置“水平范围”为-600 和 600，表示以双目视线为基准，检测左右各 600 厘米范围内的目标。需要根据实际教室宽度进行适当调整。

7.设置“距离范围”为 200 和 1500，表示检测距离双目 200 厘米和 1500 厘米范围内的目标。需要根据实际教室长度进行适当调整。

六、调整检测平面

空间滤波			
安装高度：	220	<input checked="" type="checkbox"/> 显示效果	
俯仰水平角：	18.0	0.0	
高度范围：	75	200	
水平范围：	-600	600	
距离范围：	200	1500	

1.勾选“双目参数”/“空间滤波”/“显示效果”。


2.如果检测平面过低或者过高，调整“高度范围”的下限。一般设置为教室内坐立学生的高度值。截图中的高度范围下限是 75。

3.如果检测平面前高后低或者前低后高，调整俯仰角，适当增大或者减小。截图中的俯仰角是 26.6。


4.如果检测平面左高右低，或者左低右高，调整水平角，适当增大或者减小。截图中的俯仰角是-3.5。

在视频“通道 0”观察实时调整效果。

调整的技巧是观察物体与检测平面的相交线。尽量使其与地面成平行关系，且处于同一高度。




红线是检测平面与物体相交的线，高度大约都是 130 厘米




检测平面过低，增大“高度范围”下限



检测平面过高，减小“高度范围”下限




检测平面前低后高，减小“俯仰角”



检测平面前高后低，增大“俯仰角”




检测平面左低右高，增大“水平角”




检测平面左高右低，减小“水平角”

七、设置低纹理滤波

1.勾选“双目摄像机”/“算法模式”中的“纹理滤波”和“形态学滤波”。




2.设置“双目参数”/“纹理滤波”/“纹理阈值”为 10，该参数的范围一般是 8~20.越大过滤效果越强，但损失的信息越多。



3.设置“双目参数”/“纹理滤波”/“纹理总数”为 4，一般不修改该参数。

八、设置屏蔽区域

1.勾选“双目摄像机”/“算法模式”/“屏蔽滤波”。



2.不勾选“双目参数”/“空间滤波”/“显示效果”。



3.勾选“双目参数”/“屏蔽区域滤波”/“使能设置”和“显示屏蔽区域”。


4.用鼠标依次顺时针点击画面，形成多个红色点，框住学生或者老师区域。

5.点击“设置”，下发屏蔽区域框参数。

6.如果对设置的效果不满意，可以点击“清空”，重新绘制。


九、设置背景建模参数

1.勾选“双目摄像机”/“算法模式”/“背景建模”。




2.等待一会后，“通道 1”画面变成全黑。如果还有其他目标，可以点击“初始化”，重新采集一次背景。

3.设置“双目参数”/“背景建模”/“空间距离”为 30，该参数的范围一般是 10~100，数值越小，检测的能力越强，漏检测越少；但抗干扰的能力越差，误检测越多。建议在验收时设置适当较小值，以检测更大的范围；在实际交付使用时设置适当较大值，达到更好的稳定性。




十、设置检测跟踪


1.勾选“双目摄像机”/“算法模式”/“跟踪”，点击“双目摄像机”/“算法模式”/“开始检测”。



2.勾选“双目摄像机”/“目标信息”/“教室坐标系”。当出现目标时，会实时显示跟踪框和目标信息。当勾选“教室坐标系”时，xtcm 代表目标相对于双目的水平位置，ytcn 代表目标的高度，ztcn 代表目标距离双目的远近。



十一、保存参数



设备

192.168.3.128 关闭

通道: 视频流0 压缩比: 80

硬件版本: [REDACTED]

软件版本: 20201115a


设备序列号: 0000000000000000

保存配置 重启


1. 点击“双目摄像机”/“设备”/“保存配置”，将设置的相关参数进行保存。

十二、升级固件


1.点击“系统设置”， 下拉滑块到升级复合框， 选择“设备”栏中出现的双目 IP， 比如 192.168.3.221。




2.准备升级包。升级文件名称类似 zscam_etah_v2_20210303a.zip。压缩包内包含 2 个文件，BOOT.BIN 和 image.ub。由于文件传输过程中可能存在损坏文件的情况。如果压缩包中没有这两个文件，说明不是正确的升级文件，不能进行升级，否则可能导致双目损坏。



3.点击“升级”按钮，弹出文件选择框，选择.zip 升级文件，点击“打开”，上传升级文件到双目。请务必确认选择了正确的升级文件。如果上传了错误的文件，上传失败或者软件崩溃，切勿重启双目，可以重启客户端软件，再一次上传正确的文件。可以重复多次上传文件，直到上传成功。




4.当上传进度条达到 100%，提示“升级成功，请重启设备”时，点击“OK”按钮。请确认设备栏显示的 IP 是否正确，如果不正确，请选择想要重启双目对应的 IP。点击“重启”按钮，重启双目。



5.升级过程大约持续 3~5 分钟，升级过程中双目的信号指示灯会由熄灭到快速闪烁，再熄灭，然后缓慢闪烁，此时升级成功。注意，升级过程中不可以断电，否则，升级失败需要返厂维修。如果升级失败，双目的指示灯再升级过后 5 分钟内未重新闪烁，请联系客服，不要轻易断电重启双目，切记。

6.当双目指示灯重新闪烁时，客户端能够显示其 IP，则双目升级成功。请重新连接双目，并检查双目参数是否处于默认参数。出厂默认双目参数如下：



纹理滤波

纹理阈值：

纹理总数：

空间滤波

安装高度： ☐ 显示效果

俯仰水平角：

高度范围：

水平范围：

距离范围：